

Anlægskuben (NS_Anlæg)

Revideret den 8. januar 2021

Denne kube anvendes til at udføre analyse på de anlæg som findes i Anlægsmodulet. Det er muligt at se afskrivninger der er foretaget og fremtidige afskrivninger, ned- og opskrivninger, anskaffelsessum.

I kuben er kun medtaget anlæg, hvorpå der er foretaget en postering.

Det er muligt at lave drillthrough til de anlægsfinansposter som knytter sig til det enkelte anlæg. Det er ikke muligt at lave drillthrough på beregnede felter. Når der foretages drillthrough vises følgende felter: Bilagsnr, Eksternt bilagsnr, Anlægsbøgføringsstype, Beskrivelse, Anlægsnr, Løbenr, Finansløbenr, Afskrivningsprofilkode, Antal afskrivningsdag, Anlægsbøgføringskategori, Omposteringspost, Bilagstype, Fremskrivning, Bøgføringsdato, Anlægsdato, Fejlpostering, Beløb samt regnskabsdimensionerne.

Det er muligt at lave drillthrough til værdifeltet Antal anlæg. Når der foretages drillthrough vises følgende felter: Regnskab, Anlægsnr, Anlægslokation, Kreditor – køb, Medarbejder – ansvarlig, Spærret, Inaktiv, Under reparation, Beskrivelse, Kreditor – reparation, Budgetanlæg, Hovedanlæg, Del af hovedanlæg, Afskrivningsprofilkode, Afskrivningsmetode, Solgt, Anlægsgruppekode, Anlægsartkode, Anlæg garanti ophør, Anlæg afskrivning fra den, Anlæg afskrivning til den, Anlæg anskaffelsesdato, Anlæg forventet anlægsdato, Anlæg næste servicedato, Anlæg salgsdato, Anlæg sidste opskrivningsdato, Anlæg sidste skrapværdidato samt regnskabsdimensionerne på anlægget.

Regnskabsdimensionerne der kan benyttes i kuben, er de dimensioner der er anvendt på anlægsfinansposterne. Såfremt man ønsker at se regnskabsdimensionerne på anlægskortet kan rapporten Anlægsopfølgning benyttes.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Anlæg, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen.

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI'er

Tabellerne i dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter og KPI'er som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Afskrivningsmetode	Ligger under NS_Anlæg i mappen Af-, op- og nedskrivning Oplysning om den afskrivningsmetode der er valgt til det enkelte anlæg
Afskrivningsprofilkode	Ligger under NS_Anlæg i mappen Af-, op- og nedskrivning Den afskrivningsprofilkode der er valgt til det enkelte anlæg
Anlæg	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Nummer og beskrivelse af det enkelte anlæg.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Der er muligt i Excel at få vist følgende egenskabsfelter: Afskriv fra den, Afskriv til den, Afskrivningsmetode, Afskrivningsprofilkode, Anlægsartskode, Anlægsgruuekode, Anlægslokationskode, Anskaffelsesdato, Ansvarlig medarbejder, Antal afskrivningsmåneder, Antal afskrivningsår, Budgetanlæg, Del af hovedanlæg, Forventet salgsdato, Garantiophør, Hovedanlæg, Inaktiv, Kreditor reparation, Kreditornr køb, Næste servicedato, Rettet den, Salgsdato, Serienr, Sidste afskrivningsdato, Sidste nedskrivningsdato, Sidste opskrivningsdato, Sidste reparationsdato, Sidste skrapværdidato, Solgt, Spærret, Under reparation.
Anlæg afskrivning fra den (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg afskrivning fra den Datoen er tilknyttet hvornår anlægget afskrives fra
Anlæg afskrivning til den (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg afskrivning til den. Datoen er tilknyttet hvornår anlægget afskrives til.
Anlæg anskaffelsesdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg anskaffelsesdato Datoen er tilknyttet hvornår anlægget er anskaffet.
Anlæg forventet salgsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg forventet salgsdato. Datoen er tilknyttet hvornår anlægget forventes solgt.
Anlæg garantiophør den (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg garantiophør den. Datoen er tilknyttet hvornår garantien ophører på anlægget.
Anlæg næste servicedato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg næste servicedato. Datoen er tilknyttet hvornår næste servicedato er for anlægget.
Anlæg salgsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg salgsdato Datoen er tilknyttet hvornår anlægget er solgt.
Anlæg sidste nedskrivnings- dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg sidste nedskrivningsdato. Datoen er tilknyttet hvornår sidste nedskrivningsdato er på an- lægget.
Anlæg sidste opskrivningsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg sidste opskrivningsdato. Datoen er tilknyttet hvornår sidste opskrivningsdato er på an- lægget.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Anlæg sidste skrapværdidato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlæg sidste skrapværdidato. Datoen er tilknyttet hvornår sidste skrapværdidato er på anlæg- get.
Anlægsartkode	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Oplysning om den anlægsartkode den enkelte anlægsfinanspost er posteret på. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Anlægsfinanspost.
Anlægsbogføringsgruppe	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Oplysning om den anlægsbogføringsgruppe den enkelte anlægs- finanspost er posteret på. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Anlægsfinanspost.
Anlægsbogføringskategori	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Oplysning om anlægsbogføringskategori på den enkelte anlægs- finanspost. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Anlægsfinanspost.
Anlægsbogføringstype	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Oplysning om anlægsbogføringstype på den enkelte anlægsfi- nanspost Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Anlægsfinanspost.
Anlægsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Anlægsdato Indeholder en beregnet dato, som hvis der findes en bogførings- dato svarer til denne, ellers er det den dato som den fremtidig afskrivning er posteret. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Anlægsfinanspost.
Anlægsgruppekode	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Den anlægsbogføringsgruppe som er valgt på anlægget.
Anlægslokation	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Lokation for anlægget.
Beskrivelse	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Beskrivelse af anlægget

Felt: Dimensioner	Forklaring
Bilagsnr	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Det enkelte bilagsnr som er registeret på anlægsfinansposten Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Bilagstype	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Oplysning om hvilken bilagstype der er knyttet til anlægsfinansposten Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Bogføringsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Bogføringsdato. Datoen er tilknyttet bogføringsdatoen. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Bogføringskreds	Ligger under NS_Regnskab Viser den bogføringskreds som regnskabet er knyttet til.
Budgetanlæg	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Markering med Ja/Nej om anlægget er et budgetanlæg
Del af hovedanlæg	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Oplysning om anlægget er en del af et hovedanlæg
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. Dimensionerne der vises, er de dimensioner der er anvendt på anlægsfinansposterne, dog ikke på værdifeltet Antal anlæg, da det her er dimensionen der står på anlægskortet.
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Fejlposter	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Markering med Ja/Nej om anlægsfinansposten er en fejlpost. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Fremskrivning	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Markering med Ja/Nej om anlægsfinansposten er en fremskrivning. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Hovedanlæg	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Oplysning om hovedanlæg
Inaktiv	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Markering med Ja/Nej om anlægget står som Inaktiv
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Institution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden.


Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
Klassificering	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Anlæg Klassificeringen af anlægsfinansposterne Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
Kreditor – køb	Ligger under NS_Anlæg i mappen Vedligeholdelse af anlæg Oplysning om kreditor i forbindelse med køb af anlægget.
Kreditor – reparation	Ligger under NS_Anlæg i mappen Vedligeholdelse af anlæg Oplysning om kreditor i forbindelse med reparation af anlægget.
Medarbejder – ansvarlig	Ligger under NS_Anlæg i mappen Flere felter Den ansvarlige medarbejder for anlægget
Nummer	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Anlægsnummer.
Omposteringspost	Ligger under NS_Anlæg_Finanspost i mappen Bogføring Oplysning om anlægsfinansposten er en omposteringspost Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Anlægsfinanspost.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
Regnskab	Ligger under NS_Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 – Økonomistyrrelsen) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn



Felt: Dimensioner	Forklaring
Solgt	Ligger under NS_Anlæg i mappen Salg Markering med Ja/Nej om anlægget er solgt.
Spærret	Ligger under NS_Anlæg i mappen Anlæg Markering med Ja/Nej om anlægget er spærret.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.
Under reparation	Ligger under NS_Anlæg i mappen Vedligeholdelse af anlæg Markering med Ja/Nej om anlægget er under reparation.
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Afskrivning	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlægspostering Beregnet felt. Summen af bogførte beløb der står med bogføringstypen Afskrivning. Der vises kun et beløb såfremt summen af afskrivninger < 0. Feltet indeholder også fremtidige afskrivninger, ønsker man ikke at disse skal fremgå, skal dimensionen Fremskrivning benyttes og værdien Nej vælges.
Afskrivningsgrundlag	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlægspostering Summen af bogførte beløb der står med markering for at det er en del af afskrivningsgrundlaget.
Anskaffelse	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlægspostering

	Summen af bogførte beløb der står med bogføringstypen Anskaffelse
Antal anlæg	Ligger under Anlæg Antallet af anlæg.
Beløb	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlæg Det bogførte beløb
Bogførtværdi	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlæg Summen af bogførte beløb der står med markering for at det en del af den bogførte værdi
Bogførtværdi efter afgang	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Salg Beregnet felt. Såfremt der er en salgspris beregnes den bogførte værdi efter afgang som Bogført værdi + Salgspris – Tab/gevinst.
Nedskrivning	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlægspostering Beregnet felt. Summen af bogførte beløb der står med bogføringstypen Nedskrivning. Der vises kun et beløb såfremt summen af nedskrivninger < 0.
Opskrivning	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Anlægspostering Beregnet felt. Summen af bogførte beløb der står med bogføringstypen Opskrivning. Der vises kun et beløb såfremt summen af opskrivninger > 0.
Salgspris	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Salg Beregnet felt. Summen af bogførte beløb der står med bogføringstypen Salg. Der vises kun et beløb såfremt summen af salg < 0.
Tab/gevinst	Ligger under Anlægsfinanspost i mappen Salg Beregnet felt. Såfremt der er en salgspris beregnes Tab/gevinst som Bogført værdi + Salgspris.

Felt: KPI'er	Forklaring	
Afskrivnings ratio	Definition	Skal benyttes sammen med dimensionen Anlægsdato. Dette mål viser forholdet mellem afskrivningerne til dato og den bogførte værdi. Altså viser den med hvilken hastighed at anlægsmassen bliver nedbragt. Dette mål beregnes på følgende måde $(\text{akkumulerede afskrivninger}_{(\text{År til dato})} / (\text{akkumuleret bogført værdi}_{(\text{År til dato})})$
	Grænser	

Felt: KPI'er	Forklaring	
	Trends	Tendensen bliver grøn når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resulterer i en rød status
Nedskrivningsratio	Definition	Skal benyttes sammen med dimensionen Anlægsdato Dette mål viser forholdet mellem nedskrivningerne til dato og den bogførte værdi. Altså viser den hastighed med hvilken anlægsmassen bliver nedbragt. Dette mål beregnes på følgende måde $\frac{\text{(akkumulerede nedskrivninger}_{(\text{År til dato})}}{\text{(akkumuleret bogført værdi}_{(\text{År til dato})}}$
	Grænser	
	Trends	Tendensen bliver grøn når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resulterer i en rød status
Opretholdelsesgraden	Definition	Skal benyttes sammen med dimensionen Anlægsdato Dette beregner tilvæksten i anlægsmassen i forhold til afgang i ditto. Mere præcist viser dette mål hvor meget den bogførte værdi har ændret sig siden sidste årsskifte holdt op imod den afgang der har været i samme periode (de akkumulerede afskrivninger) $\frac{(\text{Bogført værdi}_{\text{ultimo}(\text{År}-1)} - \text{Bogført værdi}_{(\text{År til dato})})}{\text{Afskrivninger}_{(\text{År til dato})}}$
	Grænser	
	Trends	Tendensen bliver grøn når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resulterer i en rød status

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
6.12.2018	Tilføjet dimensionen Bogføringskreds	3.0
6.11.2017	Rettet en fejl på værdifelterne Opskrivning , Nedskrivning og Afskrivning så alle beløb forskellig fra 0 medtages.	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
6.8.2015	Rettet en fejl, som gjorde at nogle af værdifelterne forsvandt, hvis man havde lavet en manuel gruppering på nogle dimensionsværdier.	2.4.
15.7.2013	Beregningen af værdifeltet Bogførtværdi ændret så det svarer til beregningen i Navision Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal.	2.3.1
16.10.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen.	2.3.1.
26.3.2012	Værdifelterne Beløb og Afskrivning ændret således at der ikke foretages øreafrundning	2.3.0
14.9.2011	Dimensionen Garantiophør under NS_Anlæg er blevet slettet	2.2.0

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
30.8.2011	Egenskabsfelterne Afskriv fra den, Afskriv til den, Anskaffelsesdato, Forventet salgsdato, Næste servicedato, Salgsdato, Sidste afskrivningsdato, Sidste nedskrivningsdato, Sidste opskrivningsdato, Sidste reparationsdato, Sidste skrapværdidato tilføjet igen til dimensionen Anlæg, var blevet fjernet ved sidste frigivelse. Dimensionerne Anlæg afskrivning fra den, Anlæg afskrivning til den, Anlæg sidste nedskrivningsdato, Anlæg sidste opskrivningsdato, Anlæg sidste skrapværdidato, Anlæg anskaffelsesdato, Anlæg forventet salgsdato, Anlæg salgsdato, Anlæg næste servicedato under NS_Anlæg og Anlægsdato og Bogføringsdato under NS_Anlæg_Finanspost er blevet slettet. Anlæg garantiophør den er blevet oprettet som nye tidsdimension. Benyttes Dato vises den nøjagtige dato Benyttes Tid, er der lavet følgende niveauer År, Halvår, Kvartal, Måned, Dato Benyttes Ugedag vises ugedagen (mandag – søndag). Drillthrough er blevet lavet på værdifeltet Antal anlæg. Der er blevet oprettet følgende KPI'er Afskrivnings ratio, Nedskrivnings ratio, Opretholdelsesgraden. Og der er tilføjet Trends Datatypen på værdifelterne ændret, således at i Excel vises den samme værdi både i cellen og i formelfeltet for de enkelte værdifelter. Såfremt at datoen i en af dimensionerne er lig med 01-01-1753 svarer det til ingen dato.	2.2.0
8.3.2011	Anlæg afskrivning fra den, Anlæg afskrivning til den, Anlæg anskaffelsesdato, Anlæg forvente salgsdato, Anlæg næste servicedato, Anlæg slagsdato, Anlæg sidste nedskrivningsdato, Anlæg sidste opskrivningsdato, Anlæg sidste skrapværdidato, Anlægsdato, Bogføringsdato er blevet oprettet som nye tidsdimensioner. Benyttes Dato vises den nøjagtige dato Benyttes Tid, er der lavet følgende niveauer År, Halvår, Kvartal, Måned, Dato Benyttes Ugedag vises ugedagen (mandag – søndag).	2.2.0

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Dimensionen Anlægsartkode er blevet flyttet fra mappen Anlæg under NS_Anlæg_Finanspost til mappen Anlæg under NS_Anlæg De beregnede felter Salgspris, Tab/gevinst, Bogført værdi ændret, således at de også beregnes hvis salgsprisen er 0 kr.	
25.8.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå "Alle valgte". Dimensioner og værdifelter er blevet grupperet i mapper Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensionerne i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: Afskrivningsmetode, Afskrivningsprofilkode, Hovedanlæg, Inaktiv, Nummer, Anlæg, Budgetanlæg, Del af hovedanlæg, Beskrivelse, Anlægsgruppekode, Spærret, Kreditor – køb, Solgt, Garantiophør, Kreditor – reparation, Under reparation, Anlægsartkode, Klassificering, Anlægsbogføringsgruppe, Anlægsbogføringskategori, anlægsbogføringstype, Bilagsnr, Bilagstype, Fejlposter, Fremskrivning, Omposteringspost	2.1.1.
27.4.2010	Tilføjet egenskabsfelter til dimensionen Regnskab	2.1.1.
10.2.2010	Beløb- og datofelters format ændret ved drillthrough, således at beløb vises med 2 decimaler og datoer med dd-mm-åååå.	2.1.1
10.11.2009	Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	2.1.1.
06.10.2009	Værdifelterne Afskrivning, Bogført værdi efter afgang, Nedskrivning, Opskrivning, Salgspris, Tab/gevinst er blevet optimeret. Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kubens oprettet. Dimensionerne: Anlæg afskrivning fra den, Anlæg afskrivning til den, Anlæg anskaffelsesdato, Anlæg sidste opskrivningsdato, Anlæg sidste	2.1.1.

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	skrapværdidato, Anlæg sidste nedskrivningsdato, Anlæg næste service-dato rettet således at hierarkiet i År nu er korrekt. Tidligere kunne Måned og Dato stå under et forkert år.	