

Forbrugskuben (SLS_Forbrug)

Revideret: 31. maj 2022

Denne kube anvendes til at analysere forbruget, fx i Antal løndele, Antal personer, Årsværk, Bevillingstimer, Beløb og Gennemsnitsbeløb per person.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Forbruget kan du få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Finansår, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalekategorier, Artskonti og Køn.

Du kan desuden filtrere (frasortere) værdier i analysen. Fx værdier fra Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Finansår, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalekategorier, Artskonti og Køn

Drillthrough i kuben

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau i LDV.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Afvigende løndelskontering bliver følgende felter vist: Løngruppe, Delregnskab, Løngeneration, Lønkørsel, Løndel, Løndelstype, Cpr Nr, Lønnummer, SLS Fornavn Efternavn, Artskonto, Løndel fra dato, Løndel til dato, Procent, Timer samt segmentværdier fra SLS.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Forbrug bliver følgende felter vist: Løngruppe, Delregnskab, Løngeneration, Lønkørsel, Finansår, Regnskabsperiode, Løndel, Løndelstype, Cpr Nr, Lønnummer, SLS Fornavn Efternavn, Sammenrykningskode, Fremskrivning, Lønform, Kreditor, Konteringsløngruppe, Artskonto, Antal løndele, Beløb, Arbejdstimer, antal personer, Grundbeløb97 niveau, Optælling 1, Optælling 2, Optælling 3, Optælling 4, Optælling 5, Grundløn, Tillæg, Felt 1, Felt 2, Felt 3, Felt 4, Felt 5, Felt 6 samt segmentværdier fra SLS.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Løbende løndel bliver følgende felter vist: Løngruppe, Løngeneration, Lønkørsel, Løndel, Løndelstype, Cpr Nr, Lønnummer, SLS Fornavn Efternavn, Løbende løndel fra dato, Løbende løndel til dato, Løbende løndel felt 1, Løbende løndel felt 2, Løbende løndel felt 3, Løbende løndel felt 4, Løbende løndel felt 5, Løbende løndel felt 6.

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben SLS_Forbrug, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

I tabellen i dette afsnit er der en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AdmTjenestested(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Tjenestested Nummer og tekst der viser de administrative tjenestedsteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Afgangsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Afgangsdato Dato (aktionskodeDato) svarer til den senest indrapporteret Aktionskode (AKKO) på medarbejderen, uanset om det er den aktuelle eller en eventuel fremtidig Aktionskode. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Afgangsårsag(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Afgangsårsager Nummer og tekst der viser de forskellige afgangsårsager. Ved valg af Afgangsårsag får du vist koden og navnet. Ved valg af AfgangsårsagNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Aktionskode(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Aktionskode Nummer og tekst der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om lønner er aktivt/inaktivt. Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Alder	Ligger under SLS_AlderAargang Alder grupperet indenfor 10 års perioder (fx 20-29). Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (fx 20-24 og 25-29) eller den præcise alder.
Ansatsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Ansatsdato Den nøjagtige ansættelsesdato for en person, vil derfor kun være relevant at benytte sammen med fx dimension Cprnr. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug

Felt: Dimensioner	Forklaring
Ansættelsesform(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Ansættelsesform Nummer og tekst der viser de forskellige ansættelsesformer. Ved valg af Ansættelsesform får du vist koden og navnet. Ved valg af AnsættelsesformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Artskonto(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Artskonto Nummer og tekst der viser de forskellige artskonti. Ved valg af Artskonto får du vist koden og navnet. Ved valg af ArtskontoNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug og Afvigende løndelskontering.
Beskæftigelsesordning(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Beskæftigelsesordning Nummer og tekst der viser de forskellige beskæftigelsesordninger. Ved valg af Beskæftigelsesordning får du vist koden og navnet. Ved valg af BeskæftigelsesNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Bevillingslønsramme	Ligger under SLS_Forbrug_Bevillingslønsramme Bevillingslønsramme
Brugernavn	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer Oplysningen stammer fra Statens HR
Cpr Nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Cpr Nr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr
Cpr Efternavn Fornavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR)

Felt: Dimensioner	Forklaring
Cpr Fornavn Efternavn	Medarbejders fulde navn fra CPR Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLøn nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cpr Indeholder Cprnummer med mulighed for drilldown til Løn nr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto. Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter som er sat på personen. Dimensionerne kan ikke anvendes sammen med værdifeltet Antal poster.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt. Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Finansår	Ligger under SLS_Forbrug_Finansaar Finansåret. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Fremskrivning	Ligger under SLS_Fremskrivning Oplysning om løndelen skal fremskrives i forbindelse med lønprognoser. Viser med værdierne Fremskrivning, Ingen fremskrivning. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Hovedgruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige hovedgrupper samt underopdeling af personalekategorier.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af Hovedgruppe får du vist koden og navnet, med mulighed for at få vist underopdeling med Personalekategori vist med kode og navn. Ved valg af HovedgruppeNavn vises navnet med mulighed for at få vist underopdeling med PersonalekategoriNavn. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden for Hovedgruppe.
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
Konteringsløngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_KontLoengruppe Nummer og tekst der vises de forskellige løngrupper hvor lønnen er blevet konteret på. Ved valg af Konteringsløngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af KonteringsløngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
KontoNr3	Ligger under SLS_Forbrug_KontoNr3 KontoNr3. Egen kontoplan Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Kreditor(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Kreditor

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Nummer og tekst der viser de forskellige kreditorer. Ved valg af Kreditor får du vist koden og navnet. Ved valg af KreditorNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug og Løbende løndel
Kvote	Ligger under SLS_Forbrug_Kvote Den kvote en person er ansat på, vil derfor fx kun være relevant i forbindelse med dimension Cprnr
Køn	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde) Under Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR
Ledelseshierarki	Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki Oplysningerne stammer fra Statens HR
Lokal stillingsbetegnelse	Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse
Løbende løndel – fra dato (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Løbende løndel – fra dato Indeholder dato for hvornår den enkelte løndel er blevet tildelt. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgigende løndelskontering og Løbende løndel
Løbende løndel – til dato (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Løbende løndel – til dato Indeholder slutdato for hvornår den enkelte løndel er blevet tildelt. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgigende løndelskontering og Løbende løndel
Løndel(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Loendel i mappen Løndel Nummer og tekst der viser de forskellige løndele. Ved valg af Løndel får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Løndelsgruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Løn_Løndelsgruppe

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Nummer og tekst der viser de forskellige løndelsgrupper Ved valg af Løndelsgruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelsgruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Løndelstype(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Loendel i mappen Løndelstype Nummer og tekst der viser de forskellige løndelstyper. Ved valg af Løndelstype får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelstypeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønform(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Loensform Nummer og tekst der viser de forskellige lønforme. Ved valg af Lønform vises koden og navnet. Ved valg af LønformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Løngeneration	Ligger under SLS Loengeneration Løngeneration (fx: 200706 kører fysisk i maj 2007). Indeholder data for juni måned, for de forudlønnede og for maj måned, for de bagudlønnede). Indholdet sorteres faldende med nyeste løngeneration først.
Løngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Loengruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønkørsel	Ligger under SLS Loengeneration Lønkørsel
Lønløbenr	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønløbenummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer)

Felt: Dimensioner	Forklaring
	På dimensionen Lønnummer er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr. Egenskabsfelterne vedrører det aktuelle lønnummer.
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansat dato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCOKode, DISCOKodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldenavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Lønformkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykningsdato, Personalekategori, Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenhedsnr, Skatetrin, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelseskode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningskode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Løn nr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Løn nr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Lønsumstype(+Navn)	Ligger under Lønsumstype Nummer og tekst der viser de forskellige lønsumstyper Ved valg af Lønsumstype får du vist koden og navnet. Ved valg af LønsumstypeNavn vises navnet, med mulighed for at få vist kode som egenskabsfelt.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens navn Oplysningen stammer fra Statens HR
Organisation	Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR
Oprykningsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Oprykningsdato Den nøjagtige oprykningsdato, bør derfor kombineres med en person. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Personalekategori(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Personalekategori i mappen Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige personalekategorier. Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet.
PersonalekategorierKlasse (+Navn)	Ligger under PersonaleKategorierKlasse Underopdeling af personalekategori, se SLS-guide for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af PersonalekategorierKlasse får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategorierKlasseNavn vises navnet
Produktionsenhedsnr	Ligger under Produktionsenhedsnr Viser de produktionsenhedsnr (p-nummer) der findes Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Oprykning.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
Rapportløndelsgruppe	Ligger under SLS_Forbrug_Loendel i mappen Rapportløndelsgruppe Indeholder de forskellige løndelsgrupper som kan benyttes i forbindelse med rapporteringen, ved drilldown vises de enkelte lønde som hører til gruppen.
Regnskabsperiode	Ligger under SLS_Forbrug_Regnskabsperiode Viser de regnskabsperioder der er adgang til. (Én regnskabsperiode strækker sig over to løngenerationer. Fx: Periode 200706 for de forudlønnede kommer fra Løngeneration 200706 og for alle andre kommer data fra Løngeneration 200707). Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Sammenrykningskode(+Navn)	Ligger under SLS_Samko Oplysning om sammenrykningskode (fx Forudløn, Bagudløn mv) for den enkelte løndel. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug
Seneste løngeneration	Ligger under SLS Loengeneration Filtreres på dimensionsværdien Seneste lønkørsel vil det svare til at filtrere på den seneste løngeneration/lønkørsel.
Skalatrín	Ligger under SLS_Forbrug_Skalatrín Skalatrín
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn. På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejder navne fra SLS

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.
Stillingsbetegnelse(+Navn)	Ligger under SLS_Forbrug_Stillingsbetegnelse Nummer og tekst der viser de forskellige stillingsbetegnelser. Ved valg af Stillingsbetegnelse får du vist koden og navnet. Ved valg af StillingsbetegnelseNavn vises navnet.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.
Trin	Ligger under SLS_Forbrug_Trin Løntrin
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.
Årgang	Ligger under SLS_AlderAargang Årgang (fødselsår) grupperet indenfor 10 års perioder (fx 1960-1970) Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (1960-1964 og 1965-1970), årstal og måned.

Felt: Værdifelter	Forklaring
Antal lønde	Ligger under Forbrug Viser antal lønde.
Antal personer	Ligger under Forbrug Viser antal personer.
Antal poster	Ligger under Løbende lønde Viser antallet af poster vedrørende løbende lønde.
Arbejdstimer	Ligger under Forbrug i mappen Timer Viser antal arbejdstimer
Beløb	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Viser beløb med to decimaler.
Bevillingstimer	Ligger under Forbrug i mappen Timer Viser bevillingstimer med to decimaler.
Felt1	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 1
Felt2	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 2
Felt3	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 3
Felt4	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 4
Felt5	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 5
Felt6	Ligger under Forbrug i mappen Felt1-6 Viser Felt 6
Gennemsnitsbeløb pr. person	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Viser gennemsnitsbeløb pr. person.
Grundbeløb2012 niveau	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Viser grundbeløbet i 2012 niveau som årsbeløb. HUSK derfor at filtrere på en bestemt løngeneration og lønkørsel og eventuelle segmenter.
Grundbeløb2012 niveau – måned	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Beregnet felt, beregnes som Grundbeløb2012 niveau/12
Grundbeløb97 niveau	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Viser grundbeløbet i 97 niveau som årsbeløb. HUSK derfor at filtrere på en bestemt løngeneration og lønkørsel og eventuelle segmenter.
Grundbeløb97 niveau – måned	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Beregnet felt, beregnes som Grundbeløb97 niveau/12

Felt: Værdifelter	Forklaring
Grundløn	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Beregnes for løndelskoderne 2000 og 2048
Optælling_1	Ligger under Forbrug i mappen Optælling Viser Optælling 1
Optælling_2	Ligger under Forbrug i mappen Optælling Viser Optælling 2
Optælling_3	Ligger under Forbrug i mappen Optælling Viser Optælling 3
Optælling_4	Ligger under Forbrug i mappen Optælling Viser Optælling 4
Optælling_5	Ligger under Forbrug i mappen Optælling Viser Optælling 5
Procent	Ligger under Afvigende løndelskontering Viser procentfordelingen som en total procent pr ansættelsesforhold, løndel, løngeneration, lønkørsel. HUSK derfor at filtrere på en bestemt løngeneration, lønkørsel og medtage dimensionerne Løndel, Løbende løndel – fra dato, Løbende løndel – til dato samt oplysning om ansættelsesforholdet.
Timer	Ligger under Afvigende løndelskontering Viser antallet af timer som en total pr ansættelsesforhold, løndel, løngeneration, lønkørsel. HUSK derfor at filtrere på en bestemt løngeneration, lønkørsel og medtage dimensionerne Løndel, Løbende løndel – fra dato, Løbende løndel – til dato samt oplysning om ansættelsesforholdet.
Tillæg	Ligger under Forbrug i mappen Beløb Beregnes for løndelskoderne 2001–2047, 2049-3939,3941-3949,3951-5004,5006-5059,5066-6999, og løndelstypekode = 31 og Løndelsgruppekode forskellig fra 6, 10, 11, 12, 41, 45, 46
Årsværk	Ligger under Forbrug Viser antal årsværk (Bevillingstimer delt med 1924).

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mail-adresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kuben	5.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0
6.11.2017	Følgende dimensioner Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet kan ikke anvendes sammen med værdifeltet Antal poster .	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre.	2.5
21.2.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre. Dimensionen PersonalekategoriKlasse under SLS_Forbrug_PersonaleKatKlasse, der skal i stedet anvendes dimensionen PersonaleKategorierKlasse under PersonaleKategorierKlasse	2.5
19.10.2016	Værdifeltet Årsvæk er blevet ændret så det nu vises med 5 decimaler.	2.5
28.7.2015	Sorteringen ændret på dimensionen Finansår, således at den nu sorteres i faldende orden	2.4

Dato/Version	Bemærkning	LDV
30.9.2014	Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	2.3.1
21.3.2014	Tilføjet værdifelterne Grundbeløb97 niveau – måned, Grundbeløb2012 niveau – måned	2.3.1
4.12.2013	Rettet en fejl, som vedrørte institutioner, med Navision regnskaber i deres LDV, og hvor regnskabet ikke stod med en bogføringskreds.	2.3.1
31.10.2013	Tilføjet dimensionen Rapportløndelsgruppe. Rettelse af hvorfra oplysningerne til dimensionerne, der findes under SLS_Person, hentes fra. Rettelser til eigenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Løn nr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som eigenskabsfelt. Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal.	2.3.1
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen samt Lokal stillingsbetegnelse,	2.3.1
20.8.2012	Kuben tilpasset de ændringer der er sket i datastrukturen på SLS til den nye version af LDV. Tilføjet værdifeltet Grundbeløb2012 niveau	2.3.0
7.12.2011	Dimensioner Lønsumstype, Seneste løngeneration, Cpr Nr – Hierarki, Løn nr - Hierarki tilføjet Egenskabsfelt Løngruppe til dimensionen KontLøngruppeNavn tilføjet.	2.2.0
3.8.2011	Dimensionen Produktionsenhedsnr tilføjet. Dimensionerne AKKO dato – år til dato, AKKODato, AnsatDato (under SLS_Forbrug_AnsatDato), LøndelgruppeNavn, Oprykkningsdato (under	2.2.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	SLS_Oprykningsdato), Oprykningsdato – år – måned – dato er blevet slettet. Egenskabsfeltet DISCOKode, Stillingsbetegnelseskode er blevet tilføjet til CprNr, SLS Fornavn Efternavn, Lønnr under SLS_Person. Egenskabsfeltet Produktionsenhedsnr under SLS_Person, hentes nu fra den seneste løngeneration.	
12.4.2011	Dimensionerne under SLS_Forbrug_CprNrNavn – Cprnr, Køn, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, Fuldt navn, Fuldt navn_EF og Lønløbenr under SLS_Forbrug_Loenloebenr og Lønnr under SLS_Forbrug_Loennr er blevet slettet. Egenskabsfelterne (Kode) til dimensionerne Personalekategori og Stillingsbetegnelse er blevet fjernet, da det i visse tilfælde blev vist en forkert kode. Bopælskommune og P-nummer tilføjet som egenskabsfelter til dimensionerne Cpr nr og SLS Fornavn Efternavn. Dimensionen Lønnummer indeholder nu også de samme egenskabsfelter som Cpr nr. Det er muligt at foretage drillthrough på værdifelter i grupperne Ferie-Omsorg og SLS_Ferie. Dimensionerne CPRLønnr, Løbende løndel – fra dato, Løbende løndel – til dato, Afgangsdato, Oprykningsdato, Ansat dato tilføjet. Værdifelterne Felt 1 – Felt 6, Procent, Timer tilføjet.	2.2.0
10.8.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå "Alle valgte". Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensioner i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: Løngeneration, Lønkørsel, AKKODato,	2.1.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Cprnr, Fuldt navn, Fuldt navn_EF, Køn, Personalekategori, PersonalekategoriNavn, Lønnummer - SLS_Person	
27.4.2010	Tilføjet egenskabsfelt Stillingstekst til dimensionen Cpr Nr Egenskabsfelter tilføjes til dimensionen SLS Fornavn Efternavn Dimensionerne Cpr Nr, Køn er flyttet fra mappen Øvrige felter til mappen Cprnr. Tilføjet dimensionerne Sammenrykningskode, SammenrykningskodeNavn, Fremskrivning. Værdifelterne Gennemsnitsbeløb pr. person, Tillæg, Grundbeløb 97 niveau rettet. Tidligere blev Gennemsnitsbeløb pr person beregnes forkert, idet det blev divideret med 100. Og løndel 3891 Udligningstillæg, pensiong., har ændret løndelsgruppe fra 31 Løbende løndele til 99 Ingen løndelstype. Dette betød at denne løndel ikke indgik i værdifeltet Tillæg.	2.1.1.
10.2.2010	Dimensionen Løndelstype(+Navn) tilføjet. Sortering i dimension Løngeneration ændret således at nyeste løngeneration vises øverst.	2.1.1.
10.11.2009	Dimensionerne Lønløbenr, Lønnummer, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, CPRNavn_EF, CPRNavn_FE, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn SLSNavn_EF, SLSNavn_FE, Cpr Nr, Køn i forbindelse med en person, Oprykningsdato, Oprykningsdato – år – måned – dato tilføjet. Værdifelterne Grundløn og Tillæg tilføjet. Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	2.1.1.
06.10.2009	Measure Bevillingstimer og Arbejdstimer ændret til at blive vist med 2 decimaler Handlerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet.	2.1.1.

Dato/Version	Bemærkning	LDV
April 2009	Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: AKKO Dato – år til dato, AKKO Dato, Beskæftigelsesordning (+ Navn), Fuldt Navn (+ EF), Konteringsløngruppe (+Navn), KontoNr3, Trin Og der er blevet tilføjet følgende værdifelter Grundbeløb97 niveau, Optælling1, Optælling2, Optælling3, Optælling4, Optælling5. Dimensionen Løngeneration er blevet ændret så det ikke er muligt at lave drilldown til lønkørsel, i stedet skal benyttes den selvstændige dimension Lønkørsel.	2.1.