

Fremskrivningskuben (SLS_Fremskrivning)

Revideret: 31. maj 2022

Denne kube anvendes til at analysere det fremtidige lønforbrug. Lønforbruget kan analyseres i det aktuelle lønforbrug der har været for indeværende år, til og med den seneste løngeneration der findes i datavarehuset, samt det fremtidige lønforbrug for resten af året og de efterfølgende 5 år.

Det fremtidige lønforbrug fremskrives på de løndele hvor der sker en fremskrivning, ligesom der er taget højde for den kendte procentregulering, personers oprykningsdato samt de personer der står med en ophørsdato.

I kuben indgår også de ændringer der er foretaget i Lønfremskrivningen, hvorfor man skal huske at vælge hvilket budget (dimension) man ønsker at analysere på.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Forbruget kan du få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Hovedgrupper, Personalekategorier, Artskonti og Køn.

Du kan desuden filtrere (frasortere) værdier i analysen. Fx værdier fra Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Hovedgrupper, Personalekategorier, Artskonti og Køn.

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kubens SLS_Fremskrivning, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kubens man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kubens er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

Tabellen i dette afsnit indeholder en kortkort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kubens i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kubens, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AdmTjenestested(+Navn)	Ligger under Tjenestested Nummer og tekst der viser de administrative tjenestedsteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Afgangsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Afgangsdato Dato (aktionskodeDato) svarer til den senest indrapporteret Aktionskode (AKKO) på medarbejderen, uanset om det er den aktuelle eller en eventuel fremtidig Aktionskode.
Afgangsårsag(+Navn)	Ligger under Afgangsårsag Nummer og tekst der viser de forskellige afgangsårsager. Ved valg af Afgangsårsag får du vist koden og navnet. Ved valg af AfgangsårsagNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Aktionskode(+Navn)	Ligger under Aktionskode Nummer og tekst der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om lønnr er aktivt/inaktivt. Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AnsætDato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under AnsætDato Den nøjagtige ansættelsesdato for en person, vil derfor kun være relevant at benytte sammen med fx dimension Cprnr.
Ansættelsesform(+Navn)	Ligger under Ansættelsesform Nummer og tekst der viser de forskellige ansættelsesformer. Ved valg af Ansættelsesform får du vist koden og navnet. Ved valg af AnsættelsesformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Artskonto(+Navn)	Ligger under Artskonto Nummer og tekst der viser de forskellige artskonti. Ved valg af Artskonto får du vist koden og navnet. Ved valg af ArtskontoNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Beskæftigelsesordning(+Navn)	Ligger under Beskæftigelsesordning Nummer og tekst der viser de forskellige beskæftigelsesordninger. Ved valg af Beskæftigelsesordning får du vist koden og navnet. Ved valg af BeskæftigelsesordningNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Bevillingslønramme	Ligger under Bevillingslønramme Bevillingslønramme
Brugernavn	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer Oplysningen stammer fra Statens HR
Budget	Ligger under Budget Indeholder de forskellige budget navnet som der er blevet oprettet i Lønfremskrivning
Budget version	Ligger under Budget Indeholder Aktuel budget eller Andre budgetter. Vælges værdien Aktuel budget vælges automatisk det budget som i Lønfremskrivning er valgt som det aktuelle budget under Setup.
Cpr Nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Cpr Nr – Hierarki	Ligger under Person i mappen Cprnr. Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr
Cpr Efternavn Fornavn Cpr Fornavn Efternavn	Ligger under Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejders fulde navn fra CPR Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLøn nr	Ligger under Person i mappen Cpr Indeholder CPR-nummer med mulighed for drilldown til Løn nr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension eller segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter som er sat på personen.
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt. Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Hovedgruppe(+Navn)	Ligger under Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige hovedgrupper samt underopdeling af personalekategorier. Ved valg af Hovedgruppe får du vist koden og navnet, med mulighed for at få vist underopdeling med Personalekategori vist med kode og navn. Ved valg af HovedgruppeNavn vises navnet med mulighed for at få vist underopdeling med PersonalekategoriNavn. Der er til lige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden for Hovedgruppe.
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
Konteringsløngruppe(+Navn)	Ligger under Konteringsløngruppe Nummer og tekst der vises de forskellige løngrupper hvor lønnen er blevet konteret på. Ved valg af Konteringsløngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af KonteringsløngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
Kreditor(+Navn)	Ligger under Kreditor Nummer og tekst der viser de forskellige kreditorer. Ved valg af Kreditor får du vist koden og navnet. Ved valg af KreditorNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Kvote	Ligger under Kvote Den kvote en person er ansat på, vil derfor fx kun være relevant i forbindelse med dimension Cprnr.
Køn	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde) Under dimensionerne Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR
Ledelseshierarki	Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Oplysningerne stammer fra Statens HR
Lokal stillingsbetegnelse	Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse
Løndel(+Navn)	Ligger under Løndel i mappen Løndel Nummer og tekst der viser de forskellige lønde. Ved valg af Løndel får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Løndelsgruppe(+Navn)	Ligger under Løndelsgruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løndelsgrupper Ved valg af Løndelsgruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelsgruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Løndelstype(+Navn)	Ligger under Løndel i mappen Løndelstype Nummer og tekst der viser de forskellige løndelstyper. Ved valg af Løndelstype får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelstypeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønform(+Navn)	Ligger under Lønform Nummer og tekst der viser de forskellige lønforme. Ved valg af Lønform vises koden og navnet. Ved valg af LønformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Løngruppe(+Navn)	Ligger under Løngruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønløbenr	Ligger under Person i mappen Lønnr Lønløbenummer (CPR-nummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) På dimensionen Lønnummer er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Egenskabsfelterne vedrører det aktuelle lønnummer.
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansat dato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCO Kode, DISCO KodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldenavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Lønformkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykningsdato, Personalekategori, Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenhedsnr, Skalatrin, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelseskode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningskode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Løn nr – Hierarki	Ligger under Person i mappen Løn nr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Lønsumstype(+Navn)	Ligger under Lønsumstype Nummer og tekst der viser de forskellige lønsumstyper Ved valg af Lønsumstype får du vist koden og navnet. Ved valg af LønsumstypeNavn vises navnet, med mulighed for at få vist kode som egenskabsfelt.
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens navn

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Oplysningen stammer fra Statens HR
Organisation	Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR
Personalekategori(+Navn)	Ligger under Personalekategori i mappen Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige personalekategorier. Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet.
PersonalekategorierKlasse(+Navn)	Ligger under PersonaleKategorierKlasse Underopdeling af personalekategori, find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af PersonalekategorierKlasse får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategorierKlasseNavn vises navnet
Posteringstype	Ligger under Posteringstype Indeholder oplysning om de enkelte værdifelter er Forbrug eller Fremskrevet.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
Rapportløndelsgruppe	Ligger under Løndel i mappen Rapportløndelsgruppe Indeholder de forskellige løndelsgrupper som kan benyttes i forbindelse med rapporteringen, ved drilldown vises de enkelte lønde som hører til gruppen.
Regnskabsperiode	Ligger under Regnskabsperiode Viser regnskabsperioderne 1 - 12
Skalatrín	Ligger under Skalatrín Skalatrín
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	Ligger under Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn. På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	Ligger under Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejder navne fra SLS Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.
Stillingsbetegnelse(+Navn)	Ligger under Stillingsbetegnelse Nummer og tekst der viser de forskellige stillingsbetegnelser. Ved valg af Stillingsbetegnelse får du vist koden og navnet. Ved valg af StillingsbetegnelseNavn vises navnet.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.
Trin	Ligger under Trin Løntrin
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Beløb	Indeholder beløb
Bevillingstimer	Indeholder bevillingstimer
Årsværk	Beregnet felt. Beregnet som Bevillingstimer / 1924

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dobbelte poster fjernet på personer der var oprettet i SHR med samme lønnummer på flere HCMID. Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
4.2.2020	Rettet en fejl der gjorde at de oprettede personer blev frasorteret.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mail-adresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kuben	5.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling, Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre.	2.5
21.2.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre.	2.5

Dato/Version	Bemærkning	LDV
19.10.2016	Værdifeltet Årsvæk er blevet ændret så det nu vises med 5 decimaler.	2.5
17.4.2015	Dimensionen Artskonto ændret, således at forbruget vises på den artskonto, som det er blevet bogført på, og ikke den artskonto som er opsat som standard på løndelen.	2.3.1.
30.9.2014	Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	2.3.1
31.10.2013	Ændring af hvorfra at data til kuben hentes, dette betyder at følgende værdifelter er slettet: Anvendt finansår, Anvendt løngeneration, Beløb – forbrug åtid, Beløb – fremskrevet rå, Beløb – fremskrevet år 1, Beløb – fremskrevet år 2, Beløb – fremskrevet år 3, Beløb – fremskrevet år 4, Beløb fremskrevet år 5, Beløb – total iå, Bevillingstimer – forbrug åtid, Bevillingstimer – fremskrevet rå, Bevillingstimer – fremskrevet år 1, Bevillingstimer – fremskrevet år 2, Bevillingstimer – fremskrevet år 3, Bevillingstimer – fremskrevet år 4, Bevillingstimer – fremskrevet år 5, Bevillingstimer – total iå, Årsværk – forbrug åtid, Årsværk – fremskrevet rå, Årsværk – fremskrevet år 1, Årsværk – fremskrevet år 2, Årsværk – fremskrevet år 3, Årsværk – fremskrevet år 4, Årsværk – fremskrevet år 5, Årsværk – total iå. Og følgende dimensioner fjernet: Personalekategoriklasse, KontoNr3, I stedet benyttes kun de nye værdifelterne Beløb, Bevillingstimer, Årsværk. Tilføjet dimensionerne Rapportløndelsgruppe, Budget. Rettelser til eigenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Løn nr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som eigenskabsfelt. Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal.	2.3.1.
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen samt Lokal stillingsbetegnelse	2.3.1
20.8.2012	Kuben oprettet	2.3.0