

SLS_Lønberegningskuben (SLS_Lønberegning)

Revideret: 31. maj 2022

Denne kube kan du anvende til at analysere forbruget, fx i Antal, Beløb, Grundbeløb og Timer.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Forbruget kan du få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalkategorier og Løndelsgrupper

Du kan desuden filtrere (fra sortere) værdier i analysen. Fx værdier fra Løngrupper, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalkategorier og Løndelsgrupper.

Drillthrough i kuben

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau i LDV.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Lønberegning bliver følgende felter vist: Løngruppe, Delregnskab, AdmTjenestested, Personalkategori, Cpr nr, SLS Fornavn Efternavn, Løngeneration, Lønkørsel, Løndel, Løndelstype, Løndelsgruppe, Afvigende løndel, Kvote, Sammenrykningskode, Beregningsperiode, SKS-Finanskonto, Felt1, Felt2, Felt3, Felt4, Felt5, Felt6, Engangsløndel Afvigende tekst, Afstemningskonto, Beløb, Antal, Timer, Grundbeløb, Indberettet antal, Sats.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Løbende løndel bliver følgende felter vist: Løngruppe, Løngeneration, Lønkørsel, Løndel, Løndelstype, Løndelsgruppe, Cpr nr, Lønnummer SLS Fornavn Efternavn, Løbende løndel – fra dato, Løbende løndel – til dato, Felt1, Felt2, Felt3, Felt4, Felt5, Felt6.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Engangslønde bliver følgende felter vist: Løngruppe, DelregnskabNavn, DelregnskabKode, Løndel, Kreditor, Arskonto, Cpr nr, Lønnummer Cpr Fornavn Efternavn, Engangsløndel – fra dato, Engangsløndel – til dato, Afvigende løndelstekst.

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben SLS_Lønberegning, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuberen er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

Tabellen i dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter, som findes i kuberen i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kuberen, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AdmTjenestested(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Tjenestested. Nummer og tekst der viser de forskellige administrative tjenestestedsteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er tilføjelse mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.</p>
<p>Afstemningskonto(+Navn, +Nr)</p>	<p>Ligger under SLS_Løn_Afstemningskonto. Indeholder de forskellige afstemningskonti.</p> <p>Ved valg af Afstemningskonto får du vist koden og navnet. Ved valg af AfstemningskontoNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist Afstemningskonto.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
<p>Afvigende løndel(+Navn)</p>	<p>Ligger under SLS_AfvigendeLoendelstekster. Indeholder de forskellige afvigende lønde.</p> <p>Ved valg af Afvigende løndel får du vist koden og navnet. Ved valg af Afvigende løndelNavn får du vist navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist Løndelskode.</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
<p>Aktionskode(+Navn)</p>	<p>Ligger under Aktionskode Nummer og tekst der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om løn nr er aktivt/inaktivt.</p> <p>Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
<p>Aktionskodedato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)</p>	<p>Ligger under Aktionskodedato Dato svarer til den senest indrapporterede Aktionskode (AKKO) på medarbejderen</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
<p>Alder</p>	<p>Ligger under Alder Alder grupperet indenfor 10 års perioder (fx 20-29).</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (fx 20-24 og 25-29) eller den præcise alder.
Artskonto(+Navn)	<p>Ligger under Artskonto Nummer og tekst der viser de forskellige artskonti, som er tilknyttet som standard på løndelen.</p> <p>Ved valg af Artskonto får du vist koden og navnet. Ved valg af ArtskontoNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Engangslønde</p>
Beregningsmåned	<p>Ligger under SLS_Loen_BeregnPeriode Den måned som beregningen vedrører.</p> <p>Dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
Beregningsperiode	<p>Ligger under SLS_Loen_BeregnPeriode Den periode beregningen vedrører.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
Brugernavn	<p>Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer</p> <p>Oplysningen stammer fra Statens HR</p>
Cpr Nr	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer</p> <p>Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn.</p> <p>Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.</p>
Cpr Nr – Hierarki	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr</p>
Cpr Efternavn Fornavn Cpr Fornavn Efternavn	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejders fulde navn fra CPR</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLønr	Ligger under SLS_Person i mappen Cpr Indeholder Cprnummer med mulighed for drilldown til Lønr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto. Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter som er sat på personen. Dimension kan ikke anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Løbende løndel.
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.</p>
Engangsløndel – fra dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Engangsløndel – fra dato Indeholder dato for hvornår den enkelte løndel er blevet til- delt.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Engangslønde</p>
Engangsløndel – til dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Engangsløndel – til dato Indeholder dato for hvornår den enkelte løndel er blevet til- delt.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Engangslønde</p>
Felt1 – Felt6	<p>Ligger under SLS_Løn_Felt1 – Felt6 Indeholder de forskellige værdier der findes i Felt1 – Felt6. Indholdet i felterne er afhængig af løndelen, find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte lønde. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
Ferieopsummering	<p>Ligger under Ferieopsummering Indeholder oplysning om det enkelte beløb for den enkelte løndel indgår i beregning af ferietotal 1/2.</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Finansår	<p>Ligger under SLS_Loer_BeregnPeriode Det år som beregningen vedrører.</p> <p>Dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.</p>
Hovedgruppe(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Personale_Personalekategori i mappen Hovedgruppe</p> <p>Nummer og tekst der viser de forskellige hovedgrupper samt underopdeling af personalekategorier.</p> <p>Ved valg af Hovedgruppe får du vist koden og navnet, med mulighed for at få vist underopdeling med Personalekategori vist med kode og navn. Ved valg af HovedgruppeNavn vises navnet med mulighed for at få vist underopdeling med PersonalekategoriNavn. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden for Hovedgruppe. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Institution – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted</p> <p>Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.</p>
Institution (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.</p>
Kontor – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted</p> <p>Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.</p>
Kontor (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.</p>
Kreditor(+Navn)	<p>Ligger under Kreditor Indeholder de forskellige kreditorer.</p> <p>Ved valg af Kreditor får du vist koden og navnet. Ved valg af KreditorNavn får du kun vist navnet, men mulighed for at få vist koden som egenskabsfelt i Excel.</p>
Kvoté	<p>Ligger under SLS_Loén_Kvoté. Personens ansættelses kvoté</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning.</p>
Køn	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde)</p> <p>Under dimensionerne Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR</p>
Ledelseshierarki	<p>Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki</p> <p>Oplysningerne stammer fra Statens HR</p>
Lokal stillingsbetegnelse	<p>Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Løbende løndel – fra dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Løbende løndel – fra dato Indeholder dato for hvornår den enkelte løndel er blevet tildelt.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Løbende løndel</p>
Løbende løndel – til dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Løbende løndel – til dato Indeholder slutdato for hvornår den enkelte løndel er blevet tildelt.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Løbende løndel</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
Løndel(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Løn_Lønde i mappen Løndel Nummer og tekst der viser de forskellige lønde.</p> <p>Ved valg af Løndel får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.</p>
Løndelsgruppe(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Løn_Løndelsgruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løndelsgrupper</p> <p>Ved valg af Løndelsgruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøndelsgruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Løndelstype(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Løn_Lønde i mappen Løndelstype Oplysning om hvilken løndelstype som løndelen tilhører (fx Løbende lønde, Engangslønde mv).</p>
Lønform(+Navn)	<p>Ligger under Lønform Nummer og tekst der viser de forskellige lønforme.</p> <p>Ved valg af Lønform vises koden og navnet. Ved valg af LønformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning</p>
Løngeneration	<p>Ligger under SLS Loengeneration. Løngeneration (fx: 201106 kører fysisk i maj 2011). Indeholder data for juni måned, for de forudlønnede og for maj måned, for de bagudlønnede).</p> <p>Indholdet sorteres faldende med nyeste løngeneration først.</p> <p>Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Løngruppe(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Loengruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper.</p> <p>Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
Lønkørsel	Ligger under SLS Loengeneration. Lønkørsel Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel
Lønløbenr	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønløbenr (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenr er lig med Lønnummer).
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansatt dato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCOKode, DISCOKodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldenavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Lønformkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykningdato, Personalekategori, Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenehdsnr, Skalatrinn, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelsekode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningskode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Lønnr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Indeholder personens navn Oplysningen stammer fra Statens HR</p>
Organisation	<p>Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR</p>
Personalekategori(+Navn)	<p>Ligger under SLS_Personale_Personalekategori i mappen Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige personalekategorier. Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
Projekt (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.</p>
Rapportløndelsgruppe	<p>Ligger under SLS_Lønd_Løndel i mappen Rapportløndelsgruppe Indeholder de forskellige løndelsgrupper som kan benyttes i forbindelse med rapporteringen, ved drilldown vises de enkelte løndele som hører til gruppen.</p>
Seneste løngeneration	<p>Ligger under SLS Loengeneration Filtreres på dimensionsværdien Seneste lønkørsel vil det svare til at filtrere på den seneste løngeneration/lønkørsel. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Lønberegning og Løbende løndel</p>
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.</p> <p>På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.</p>
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	<p>Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejder navne fra SLS</p> <p>Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.</p>
Team – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.</p>
Team (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.</p>
Underaktivitet – Delaktivitet	<p>Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.</p>
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.</p>

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Antal	Ligger under Lønberegning

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Viser antal
Antal poster	Ligger under Løbende løndel Viser antallet af poster
Beløb	Ligger under Lønberegning Viser beløb med to decimaler.
Engangslønde – felt 1 – 4	Ligger under Engangslønde Viser oplysninger der står i felterne felt 1 – felt 4 Indholdet i felterne er afhængig af løndelen, find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte lønde.
Felt1 – Felt6	Ligger under Løbende løndel Viser oplysninger der står i felterne Felt1 – Felt6.
Grundbeløb	Ligger under Lønberegning Viser grundbeløbet. For at få vist det korrekte grundbeløb skal som min. medtages dimensionerne Cprnr, Løndel, Beregningsperiode, Sammenrykningskode.
Indberettet antal	Ligger under Lønberegning Viser den indberettede værdi i SLS
Sats	Ligger under Lønberegning Viser sats
Timer	Ligger under Lønberegning Viser antal timer

Logbog af kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mailadresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kuben	5.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
6.11.2017	Følgende dimensioner Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet kan ikke anvendes sammen med værdifelterne i gruppen Løbende lønde	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre. Rettet en fejl i kuben, der gjorde at man ikke kunne foretage drillthrough.	2.5
21.2.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre. Dimensionen SKSFinanskonto/SKSFinanskontoNavn under SLS_Løn_SKSFinanskonto er blevet slettet. Der skal i stedet anvendes dimensionen Artskonto/ArtskontoNavn under Artskonto. Dimensionen Sammenrykningskode/SammenrykningskodeNavn under SLS_Løn_Samko fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen under Sammenrykningskode.	2.5
1.11.2016	Tilføjet dimensionerne Engangslønde – fra dato og Engangslønde – til dato Tilføjet værdifelterne Engangslønde – felt 1 - 4 Tilføjet drillthrough til værdifelterne i gruppen Engangslønde	2.5
30.9.2014	Tilføjet dimensionerne Kreditor og Kreditornavn	2.3.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	
19.3.2014	Tilføjet dimensionerne Aktionskode og Aktionskodedato. Rettet en fejl således at der altid vises oplysninger på dimensionerne Delregnskab, AdmTjenestested og Personalekategori når de benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Løbende løndele	2.3.1
31.10.2013	Tilføjet dimensionen Rapportløndelsgruppe. Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal. Rettelser til egenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Lønnr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som egenskabsfelt.	2.3.1
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen samt Beregningsmåned, Finansår, Lokal stillingsbetegnelse, Lønform(+Navn)	2.3.1
20.8.2012	Kuben tilpasset de ændringer der er sket i datastrukturen på SLS til den nye version af LDV. Tilføjet dimensionen Alder, og ændret det således at dimensionen Afvigende løndel nu også kan benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Løbende løndel Tilføjet værdifelterne Felt1, Felt2, Felt3, Felt4, Felt5, Felt6.	2.3.0
7.12.2011	Tilføjet dimensionerne Seneste løngeneration, Artskonto(+Navn), Cpr Nr – Hierarki, Lønnr - Hierarki Tilføjet formatering på værdifelterne Antal poster og Sats.	2.2.0
3.8.2011	Dimensionen LøndelgruppeNavn er blevet slettet.	2.2.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	<p>Egenskabsfeltet DISCOKode, Stillingsbetegnelseskode er blevet tilføjet til CprNr, SLS Fornavn Efternavn, Løn nr under SLS_Person.</p> <p>Der er blevet tilføjet en dimension Ferieopsummering.</p> <p>Egenskabsfeltet Produktionsenhedsnr under SLS_Person, hentes nu fra den seneste løngeneration.</p>	
13.4.2011	<p>Dimensionerne under SLS_Løn_CprNrNavn – Cprnr, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, Fuldt navn, Fuldt navn_EF - og SLS_Løn_Løndel, SLS_Løn_LøndelNavn, SLS_Optæl1, SLS_Optæl2, SLS_Optæl3, SLS_Løn_Sats er blevet slettet.</p> <p>Egenskabsfeltet Kode til dimensionen Personalekategori er blevet fjernet, da det i visse tilfælde blev vist en forkert kode.</p> <p>Bopælskommune og P-nummer tilføjet som egenskabsfelter til dimensionerne Cpr nr og SLS Fornavn Efternavn. Dimensionen Lønnummer indeholder nu også de samme egenskabsfelter som Cpr nr.</p> <p>Det er muligt at foretage drillthrough.</p> <p>Dimensionerne CPRLøn nr, Løbende løndel – fra dato, Løbende løndel – til dato tilføjet.</p> <p>Værdifelterne Antal poster, Indberettet antal, Sats tilføjet.</p>	2.2.0
10.8.2010	<p>Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå ”Alle valgte”.</p> <p>Sorteringen i dimensionen Beregningsperiode ændret.</p>	2.1.1.
27.4.2010	<p>Tilføjet egenskabsfelt Stillingstekst til dimensionen Cpr Nr Egenskabsfelter tilføjes til dimensionen SLS Fornavn Efternavn Dimensionerne Cpr Nr, Køn er flyttet fra mappen Øvrige felter til mappen Cprnr.</p> <p>Tilføjet dimensionen Løndelstype, LøndelstypeNavn</p>	2.1.1.
10.2.2010	Dimensionen SKSFinanskontoNavn tilføjet	2.1.1.

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Sortering i dimension Løngeneration ændret således at nyeste løngeneration vises øverst.	
10.11.2009	<p>Dimensionerne Lønløbenr, Lønnummer, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, CPRNavn_EF, CPRNavn_FE, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn SLSNavn_EF, SLSNavn_FE, Cpr Nr, Køn i forbindelse med en person SKSFinanskonto, Afstemningskonto, AfstemningskontoNavn, AfstemningskontoNr, Afvigende løndel, Afvigende løndelNavn, Løndelskode tilføjet.</p> <p>Sorteringen af indholdet i dimensionerne Felt1, Felt2, Felt3, Felt4, Felt5, Felt6 er ændret fra alfanumerisk til numerisk.</p> <p>Ved flere Løngrupper blev indholdet i dimensionen LøndelsgruppeNavn vist flere gange, dette er rettet.</p> <p>Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.</p>	2.1.1.
06.10.2009	<p>Dimensionerne SammenrykningskodeNavn, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, AdmTjenestested(+Navn) tilføjet.</p> <p>Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet.</p>	2.1.1.
April 2009	Kuben oprettet	2.1.