

Vejledning til webkonfig.-værktøjet "Brugerrettigheder på én dimension"

Hvad bruges værktøjet til?

Med brugerrettighedsstyring på én dimension styrer rapportadministrator de dimensionsværdier, en bruger kan se data fra. Vælges fx brugerrettighedsstyring på stedsdimensionen, sættes de steder, en bruger kan se. Brugere, der skal kunne se data fra samtlige steder (eksisterende som fremtidige), tildeles dette ved funktionen "Fuld adgang".

Bemærk:

- Alle rettelser i værktøjet slår først igennem ved den natlige kørsel. Derfor fremgår de også først af LDVet dagen efter, at de er opsat.
- Den dimension, der brugerrettighedstyres på, må ikke indgå i et egetoprettet hierarki (i indstillingsfunktionen *Kube dimensionshierarki*).
- Værktøjet er ikke kompatibelt med subscriptions i Reporting Services. I må derfor vælge, om I vil udnytte brugerrettigheds- eller subscriptionsfunktionaliteten i Reporting Services.

Værktøjets forskellige faner og deres funktioner

Af billedet nedenfor fremgår værktøjets faner. Dette afsnit gennemgår deres funktion.

Setup	Brugerrettighed	Dimensionsrettighed	Fuld adgang	Brugeroversigt	Dimensionsoversigt	Hjælp	Menu
-------	-----------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------	-------	------

Fanen Setup


I fanen *Setup* kan du gøre to ting:

1. Aktivere (og deaktivere) brugerrettighedsstyringen.
Aktivering af brugerrettighedsstyringen betyder, at de rettighedstilpasninger, der foretages på den valgte dimension, slår igennem i LDVet. Disse kan deaktiveres ved tryk på "Deaktiver".
2. Udvælge den dimension, der skal brugerrettighedsstyres på.
Brugerrettighedsstyringen kan kun foretages på én dimension. Dimensionen vælges her. Hvis den rettighedsstyrede dimension ændres til en anden dimension, nulstilles alle de eksisterende rettigheder.

Bemærk, at efter aktivering og udvælgelse af dimension, vil samtlige brugere miste deres rettigheder til at se data knyttet til den valgte dimension (på nær rapportadministrator, der har fuld rettighed). Alle brugerrettigheder skal derfor opsættes. Delvise adgange opsættes via fanerne "Brugerrettighed" og "Dimensionsrettighed", mens fuld adgang opsættes i fanen "Fuld adgang".

Eksempel:

Brugerrettighedsstyringen aktiveres og stedsdimensionen udvælges som rettighedsgivende dimension.



The screenshot shows a web interface with four tabs: "Setup", "Brugerrettighed", "Dimensionsrettighed", and "Fuld adgang". The "Brugerrettighed" tab is active. Below the tabs, the text reads: "Aktivering af brugerrettighedsstyring på en udvalgt dimension". Below this, it says: "Brugerrettighedsstyring er ikke aktiveret. Deaktiveret den 2015-02-26 13:56:21". There is a button labeled "Aktiver" circled in green and labeled "1)". Below this, the text reads: "Udvælg rettighedsgivende dimension". Below this, it says: "Hvis den rettighedsgivende dimension rettes, vil alle allerede registrerede rettigheder til den. Der er pt ingen registrerede brugere med rettigheder til den nuværende rettighedsgivende dimension. Brugere med rettigheden 'Fuld adgang' berøres ikke." Below this, there is a text input field with the label "Vælg ny rettighedsgivende dimension :". To the right of the input field is a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: "AKTIVITET", "AKTIVITET", "DELREGNSKAB", "FL. FORMAL", "FL.FORMAL", "REFERENCE", "STED", and "YDELSE". The option "STED" is highlighted in blue and circled in green, labeled "2)". Below the input field, there is a button labeled "Gem" circled in green and labeled "3)", and a button labeled "Fortryd".

Fanen *Brugerrettighed*

Fanen *Brugerrettighed* viser en liste over samtlige brugere af LDVet. Fra fanen kan brugerne tildeles adgang til data. Dette gøres ved først at vælge brugeren og dernæst hvilke dimensionsværdier, brugeren må se data fra. Dimensionsværdierne stammer fra den rettighedsgivende dimension, der er valgt i Setup-fanen.

En bruger tildeles adgang ved at markere brugeren i listen og trykke "Vis". Derefter fremkommer en ny liste med dimensionsværdier. I denne liste markeres de værdier, brugeren skal kunne se data fra og der trykkes "Gem". Ud for brugeren fremkommer nu et grønt D, der indikerer at brugeren er tildelt en adgang til den valgte del af data. En brugers delvise adgang kan løbende redigeres ved at fjerne eller tilføje markeringer.


Eksempel (fortsat):

Brugeren *Fru Kontorchef*, der er chef i kontor A, skal alene kunne se data fra sit eget kontor og dermed ikke fra organisationens andre kontorer. Dette kan gøres ved at markere *Fru Kontorchef* i listen over brugere og trykke "Vis". På den fremkomne liste over stedsværdier markeres *Kontor A* og der trykkes "Gem".

Rettighedsgivende dimension: STED

Setup Brugerrrettighed Dimensionsrettighed Fuld adgang Bru

Brugerrrettigheder - tilføj/fjern rettigheder til brugere



Markeres flere brugere på én gang, da viser listen med dimensionsværdier de adgange, brugerne har til fælles.

Bemærk, at der sondres mellem delvis adgang og fuld adgang. Fuld adgang kan kun tildeles i fanen "Fuld adgang". En bruger får med andre ord ikke fuld adgang, selvom alle dimensionsværdier ud for en bruger markeres. Brugerens får nemlig alene adgang til at se data knyttet til de eksisterende dimensionsværdier og ikke til de eventuelt nye dimensionsværdier, der senere måtte komme. Når en bruger er tildelt fuld adgang, er dette indikeret ved et grønt F ud for brugeren.

Fanen *Dimensionsrettighed*

Fanen *Dimensionsrettighed* viser en liste over dimensionsværdierne knyttet til den rettighedsgivende dimension (valgt i *Setup*-fanen). Fra fanen kan brugerne tildeles adgang til data. Dette gøres ved først at vælge en dimensionsværdi og dernæst hvilke brugere, der skal kunne se data knyttet til pågældende dimensionsværdi.

Den delvise adgang tildeles ved at markere en dimensionsværdi i listen og trykke "Vis". Derefter fremkommer en ny liste med LDVets brugere. I denne liste markeres de brugere, der må se data knyttet til den valgte dimensionsværdi og der trykkes "Gem". Ud for dimensionsværdien fremkommer nu et ikon for en medarbejder. Ikonet indikerer, at der foreligger brugere med adgang til værdien. Adgangen kan løbende redigeres ved at fjerne eller tilføje markeringer.

Eksempel (fortsat):


Brugeren *Fru Kontorchef*, der er chef i kontor A, skal alene kunne se data fra sit eget kontor og dermed ikke fra organisationens andre kontorer. Dette kan gøres ved at markere *Kontor A* i listen over stedsværdier og trykke "Vis". På den fremkomne liste over brugere markeres brugeren *Fru Kontorchef* og der trykkes "Gem".

Rettighedsgivende dimension: STED

Setup Brugerrrettighed **Dimensionsrettighed** Fuld adgang Bru

Dimensionsrettigheder - tilføj/fjern rettigheder til dimensionen

Vis Fjern



Tilbage Fjern **Gem**



Markeres flere dimensionsværdier på én gang, da viser listen med brugere de adgange, dimensionsværdierne har til fælles.

Fanen *Fuld adgang*

Fanen *Fuld adgang* lister LDVets brugere og det angives ved flueben, om en bruger skal have tildelt fuld adgang eller ej. Når en bruger er tildelt fuld adgang vil der være et grønt F ud for brugeren.

Eksempel (fortsat)

Brugeren *Hr. Controller* skal kunne se data knyttet til alle organisationens steder. Oprettes der på et tidspunkt et nyt sted, skal han også kunne se data knyttet til dette. Derfor tildeles *Hr. Controller* fuld adgang. Dette gøres ved at sætte et flueben ud for brugeren *Hr. Controller* og trykke "Gem".

Rettighedsgivende dimension: STED

Setup Brugerrrettighed Dimensionsrettighed **Fuld adgang** Bru

Fuld adgang - tilføj/fjern fuld adgang til bruger(e)

Gem



Fanerne *Brugeroversigt* og *Dimensionsoversigt*

De to faner *Brugeroversigt* og *Dimensionsoversigt* er oversigter over tildelte delvise adgange.

Brugeroversigten viser alle tilknyttede dimensionsværdier pr. bruger (ekskl. brugere med fuld adgang), mens dimensionsoversigten viser alle tilknyttede brugere pr. dimensionsværdi (ekskl. brugere med fuld adgang).

Fanen *Hjælp*

Fanen *Hjælp* er værktøjets startside. I fanen findes en gennemgang af værktøjets faner samt deres funktion.

Fanen *Menu*

Ved klik på fanen *Menu* forlades værktøjet og man returneres til rapporten "Indstillinger af LDV".