

Personalekuben (SLS_Personale)

Revideret: 10. september 2024

Denne kube kan du anvende til at analysere antallet af personer/ansættelsesforhold der over en periode fx har orlov.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Kuben skal anvendes med dimensionen Dato.

Dimensionen Aktuel status kan med fordel benyttes til at filtrere mellem de aktuelle og historiske hændelser.

Personalet kan du få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Delregnskaber, Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Finansår, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalekategorier, Stillingsbetegnelser og Køn.

Det er muligt at filtrere (frasortere) værdier i analysen. Fx Delregnskaber, Administrative tjenestesteder, Løngrupper, Finansår, Løngenerationer, Hovedgrupper, Personalekategorier, Stillingsbetegnelser og Køn.

Drillthrough i kuben

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau i LDV.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Afgangsoplysninger bliver følgende felter vist: Løngruppe, Cpr Nr, SLS Fornavn Efternavn, Løngeneration, Lønkørsel, Fra dato, Til dato, Aktionskode, Afgangsårsag.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Afvigende kontering bliver følgende felter vist: Løngruppe, Delregnskab, Cpr Nr, SLS Fornavn Efternavn, Løngeneration, Lønkørsel, Fra dato, Til dato, Artskonto samt segmentværdier fra SLS.

Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Erindring bliver følgende felter vist: Løngruppe, Cpr Nr, SLS Fornavn Efternavn, Løngeneration, Lønkørsel, Erindringsdato, Erindringstype, Erindringstekst.

Foretages der drillthrough på værdifelter i en af grupperne Personale, Personale_Ansættelser, Personale_Ophørte, Personale_Sluttet, Personale_Startet, Personer_Sluttet, Personer_Startet bliver følgende felter vist: Løngruppe, Delregnskab, Cpr Nr, SLS Fornavn Efternavn, Alder, AKKODato, Aktionskode, Beskæftigelsesordning, Bevillingslønramme, Forsøgsordning, Konteringsløngruppe, Aktuel

status, Lønform, Hovedgruppe, Personalekategori, Puljemidler, Stillingsbetegnelse, AdmTjenestested, Vikarordning, Officiel stillingsbetegnelse, Kvote, Løngeneration, Lønkørsel, Oprykningsdato samt segmentværdier fra SLS.

Man skal være opmærksom på at SLS foretager en oprydning i data. Nærmere oplysninger om oprydning (sletning af data) i SLS findes i [PDF'en om registre og inddata](#).

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben SLS_Personale, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Power BI Report Service.

Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
25 års jubilæum (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under 25 års jubilæum Den dato som personen har 25 års jubilæum, der kan kun hentes oplysninger (datoer) i den periode som findes i dimensionen.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring.
40 års jubilæum (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under 40 års jubilæum Den dato som personen har 40 års jubilæum, der kan kun hentes oplysninger (datoer) i den periode som findes i dimensionen. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring.
AdmTjenestested(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Tjenestested Nummer og tekst der viser de forskellige administrative tjenestestedsteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er til- lige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbej- ders børn
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medar- bejders børn
Afgangsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Afgangsdato

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Dato (aktionskodeDato) svarer til den senest indrapporteret Aktionskode (AKKO) på medarbejderen, uanset om det er den aktuelle eller en eventuel fremtidig Aktionskode. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering og Afgangsoplysninger
Afgangsårsag(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Afgangsårsager Nummer og tekst der viser de forskellige afgangsårsager. Ved valg af Afgangsårsag får du vist koden og navnet. Ved valg af AfgangsårsagNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Afvigende kontering – fra dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar-tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Afvigende kontering – fra dato Indeholder dato for hvornår den afvigende kontering gælder fra. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering
Afvigende kontering – til dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar-tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Afvigende kontering – til dato Indeholder dato for hvornår den afvigende kontering gælder fra. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering
Aktionskode(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Aktionskode Nummer og tekst der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om lønnr er aktivt/inaktivt. Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering og Erindring
Aktuel Status	Ligger under SLS_Personale_Status Kan benyttes til at filtrere mellem de aktuelle og historiske hændelser. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering og Erindring
Alder	Ligger under SLS_AlderAargang Alder grupperet indenfor 10 års perioder (fx 20-29). Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (fx 20-24 og 25-29) eller den præcise alder. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgangsoplysninger
Ansæt dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Ansæt dato Indeholder ansættelsesdatoen Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering, Erindring og Afgangsoplysninger
Ansættelsesform(+Navn)	Ligger under Ansættelsesform Nummer og tekst der viser de forskellige ansættelsesformer. Ved valg af Ansættelsesform får du vist koden og navnet. Ved valg af AnsættelsesformNavn vises navnet. Der er til- lige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Dimensionen kan kun anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Personale_Startet, Personale_Ophørte, Perso- nale_Ansættelser, Personale_Sluttet, Personer_Sluttet, Per- soner_Startet, Personale.
Artskonto	Ligger under SLS_AfvigendeKontering - artskonto Indeholder de forskellige artskonti. Benyttes i forbindelse med Afvigende kontering Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering

Felt: Dimensioner	Forklaring
Barnets fødselsdato	Ligger under Medarbejders børn Indeholder fødselsdato på barnet Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifeltet Antal børn
Barnets navn	Ligger under Medarbejders børn Indeholder navnet på barnet Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifeltet Antal børn
Beskæftigelsesordning (+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Beskæftigelsesordning Nummer og tekst der viser de forskellige beskæftigelsesordninger. Ved valg af Beskæftigelsesordning får du vist koden og navnet. Ved valg af BeskæftigelsesNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Bevillingslønramme	Ligger under SLS_Personale_Bevillingslønramme Viser de forskellige bevillingslønrammer Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Brugernavn	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer Oplysningen stammer fra Statens HR
Cpr Nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Cpr Nr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr
Cpr Efternavn Fornavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR)

Felt: Dimensioner	Forklaring
Cpr Fornavn Efternavn	Medarbejders fulde navn fra CPR Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLønnr	Ligger under SLS_Person i mappen Cpr Indeholder Cprnummer med mulighed for drilldown til Lønnr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Dato	Ligger under SLS_Personale_Dato Tidsdimension, kan opdeles i år, kvartal, måned, dato. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgående Kontering og Erindring
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Delløn tæller og -nævner	Ligger under SLS_Personale_Kvote Indeholder oplysning om delløn tæller og nævner for den enkelte person pr løngeneration. Denne dimension vil blive fjernet ved næste frigivelse anvend i stedet dimensionen Delløn – tæller og nævner, der ligger under Delløn – tæller og nævner
Delløn – tæller og nævner	Ligger under Delløn – tæller og nævner

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder oplysning om delløn tæller og nævner for den enkelte person.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto. Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter som er sat på personen. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
DISCOKode(+Navn)	Ligger under DISCOKode Indeholder DISCOKode. Ved valg af DISCOKode får du vist koden og navnet. Ved valg af DISCOKodeNavn vises navnet.
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt. Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn

Felt: Dimensioner	Forklaring
Erindringsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Erindringsdato Datoen er tilknyttet erindringsdato Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne Erindring
Erindringstekst	Ligger under Erindringstekst Indeholder den indtastede erindringstekst fra SLS Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifel- terne vedrørende Erindring
Erindringstype(+Navn)	Ligger under Erindringstype Nummer og tekst der viser de forskellige erindringstyper. Ved valg af Erindringstype får du vist koden og navnet. Ved valg af ErindringstypeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifel- terne vedrørende Erindring
Forsøgsordning(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Foresoegsordning Nummer og tekst der viser de forskellige administrative tje- nestedsteder. Ved valg af Forsøgsordning får du vist koden og navnet. Ved valg af ForsøgsordningNavn vises navnet. Der er til- lige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifel- terne vedrørende Afgivende Kontering
Fra Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Fra dato Den dato en ændring i ansættelsesforholdet er gældende fra.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring og Afgangsuplysninger.
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Hovedgruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Personalekategori i mappen Hovedgruppe Nummer og tekst der viser de forskellige hovedgrupper samt underopdelt i personalekategorier. Ved valg af Hovedgruppe får du vist koden og navnet, med mulighed for at få vist underopdeling med Personalekategori vist med kode og navn. Ved valg af HovedgruppeNavn vises navnet, med mulighed for at få vist underopdeling med PersonalekategoriNavn. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden for Hovedgruppe. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgivende Kontering og Erindring
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Jobstatus(+navn)	Ligger under Jobstatus Indeholder oplysning om Jobstatus for den enkelte medarbejder. Ved valg af Jobstatus får du vist koden og navnet Ved valg af Jobstatuskode får du kun vist koden Ved valg af Jobstatusnavn vises navnet. Der er mulighed for at få vist koden som egenskabsfelt. Dimensionen kan ikke anvendes sammen med værdifelterne vedrørende Afgangsuplysninger, Afvigende kontering, Erindring, Medarbejders børn og Oprykning
Konteringsløngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_KontLoengruppe Nummer og tekst der vises de forskellige løngrupper hvor lønnen er blevet konteret på. Ved valg af Konteringsløngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af KonteringsløngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering og Erindring
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Kvote	Ligger under SLS_Personale_Kvote Personens ansættelseskvote. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Køn	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde) Under dimensionerne Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR
Ledelseshierarki	Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki Oplysningerne stammer fra Statens HR
Lokal stillingsbetegnelse	Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse
Lokal stillingsbetegnelsesnr	Ligger under Lokalt stillingsnr Indeholder lokalt stillingsbetegnelsesnr Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering, Afgangsuplysninger og Oprykning
Løngeneration	Ligger under SLS_Loengeneration Løngeneration (fx: 200706 kører fysisk i maj 2007). Indeholder data for juni måned, for de forudlønnede og for maj måned, for de bagudlønnede)

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indholdet sorteres faldende med nyeste løngeneration først.
Lønform(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Loerform Nummer og tekst der viser de forskellige lønformer. Ved valg af Lønform får du vist koden og navnet. Ved valg af LønformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Løngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Loengruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønkørsel	Ligger under SLS_Loengeneration Lønkørsel
Lønløbenr	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønløbenummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer)
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansættelsesdato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCOKode, DISCOKodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldenavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Lønformkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykningdato, Personalkategori,

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenehdsnr, Skalatrin, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelsekode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningkode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Lønnr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens navn Oplysningen stammer fra Statens HR
Officiel stillingsbetegnelse (+Navn)(+Kode)	Ligger under SLS_Personale_OfficielStilling Nummer og tekst der vises de forskellige officielle stillingsbetegnelser Ved valg af Officiel stillingsbetegnelse får du vist koden og navnet. Ved valg af Officiel stillingsbetegnelseKode får du vist koden. Ved valg af Officiel stillingsbetegnelseNavn vises navnet. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Organisation	Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR
Oprykningsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar-tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Oprykningsdato Den nøjagtige oprykningsdato, bør derfor kombineres med en person. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende kontering, Erindring og Afgangsoplysninger
Personalekategori(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Personalekategori i mappen Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige personalekategorier.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Produktionsenhedsnr	Ligger under Produktionsenhedsnr Viser de produktionsenhedsnr (p-nummer) der findes Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering og Oprykning.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Fast Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Puljemidler	Ligger under SLS_Personale_Puljemidler Viser de forskellige puljemidler Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Seneste løngeneration	Ligger under SLS Loengeneration Filtreres på dimensionsværdien Seneste lønkørsel vil det svare til at filtrere på den seneste løngeneration/lønkørsel.
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejder navne fra SLS Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.
Stillingsbetegnelse(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Stillingsbetegnelse Nummer og tekst der viser de forskellige stillingsbetegnelserne. Ved valg af Stillingsbetegnelse får du vist koden og navnet. Ved valg af StillingsbetegnelseNavn vises navnet. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afgivende Kontering
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsuplysninger og Medarbejders børn
Til dato (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Til dato Den dato en ændring i ansættelsesforholdet er gældende til. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring og Afgangsuplysninger.
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet. Dimensionen kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsoplysninger og Medarbejders børn
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet. Dimensionerne kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring, Afgangsoplysninger og Medarbejders børn
Vikarordning(+Navn)	Ligger under SLS_Personale_Vikarordning Nummer og tekst der viser de forskellige vikarordninger. Ved valg af Vikarordning får du vist koden og navnet. Ved valg af VikarordningNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan ikke benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Afvigende Kontering
Årgang	Ligger under SLS_AlderAargang Årgang (fødselsår) grupperet indenfor 10 års perioder (fx 1960-1970) Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (1960-1964 og 1965-1970), årstal og måned.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Afgangsoplysninger – antal personer	Ligger under Afgangsoplysninger Viser antallet af personer med afgangsoplysninger
Antal børn	Ligger under Medarbejderes børn Indeholder antallet af børn for den enkelte medarbejder
Antal personer	Ligger under Erindring

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Viser antallet af personer med indtastet erindringsoplysninger
Antal timer	Ligger under Personale Beregnet felt. Beregnes som Kvote * 37.
Ansættelser	Ligger under Personale_Ansættelser i mappen Ansættelsesforhold Viser antal ansættelser. Der tælles på ansættelsesforhold, og der benyttes ansættelsesdato til at finde antallet af ansættelser, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Arbejdstimer pr. uge	Ligger under Afvigende Kontering i mappen Afvigende kontering Oplysning om arbejdstimer pr. uge i forbindelse med afvigende kontering. Oplysningen skal benyttes i forbindelse med en løngeneration og lønkørsel.
Kvote	Ligger under Personale Viser kvoten
Ophørte	Ligger under Personale_Ophørte i mappen Ophørte Viser antal ophørte ansættelser. Der tælles på ansættelsesforhold og der benyttes aktionskodedatoen til at finde antallet af ophørte ansættelser, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Opsplittingsprocent	Ligger under Afvigende Kontering i mappen Afvigende kontering Oplysning om opsplittingsprocent i forbindelse med afvigende kontering. Oplysningen skal benyttes i forbindelse med løngeneration og lønkørsel.
Startet ansættelsesforhold	Ligger under Personale_Startet Viser det antal ansættelsesforhold som er startet. Der benyttes ansættelsesforhold til at tælle antallet af ansættelsesforhold, og der tælles på fra datoen for de statusændringer der er sket i SLS, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Startet personer	Ligger under Personer_Startet i mappen Personer Viser det antal personer som er startet. Der benyttes Cprnr til at tælle antallet af personer, og der benyttes ansættelsesdato til at finde antallet af ansættelser, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Stoppet ansættelsesforhold	Ligger under Personale_Sluttet i mappen Ansættelsesforhold

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Viser det antal ansættelsesforhold som er stoppet. Der benyttes ansættelsesforhold til at tælle antallet af ansættelsesforhold, og der tælles på til datoen for de statusændringer der er sket i SLS, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Stoppet personer	Ligger under Personer_Sluttet i mappen Personer Viser det antal personer som er stoppet. Der benyttes Cprnr til at tælle antallet af stoppet personer, og der benyttes aktionskodedatoen til at finde antallet af ophørte ansættelser, hvorfor den bør kombineres med dimensionen Dato
Total Ansættelser	Ligger under Værdier Viser ansættelser (Ansættelser – Ophørte) over en periode, derfor skal dimensionen kombineres med dimensionen Dato.
Total Ansættelsesforhold	Ligger under Værdier Viser det antal ansættelsesforhold (Startet ansættelsesforhold – Stoppet ansættelsesforhold) der er over en periode. Derfor skal dimensionen kombineres med dimensionen Dato.
Total Personer	Ligger under Værdier Viser det antal personer (Startet personer – Stoppet personer) der er ansat over en periode. Derfor skal dimensionen kombineres med dimensionen Dato.

Logbog for kube

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Tilføjet dimensionen Delløn – tæller og nævner . Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mailadresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kublen	5.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0
6.11.2017	Tilføjet dimensionen Delløn tæller- og nævner	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivi-	2.5.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	tet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre.	2.5
21.2.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre.	2.5
1.11.2016	Tilføjet ny dimension Ansættelsesform	2.5
17.2.2016	Tilføjet ny dimension Jobstatus . Rettet indholdet i dimensionen Kvote , således at den nu kun vises med 4 decimaler.	2.4
15.1.2016	Der er rettet en fejl i dimensionen SLS_Personale_Dato, hvor blanke datoer, blev vist med blank værdi og ikke Ukendt værdi. Fjernet dimensionen Barnet Alder, da det gav problemer med opdateringen for nogle institutioner.	2.4.
28.7.2015	Der er rettet en fejl som gjorde at det ikke var muligt at anvende dimensionerne under SLS_Person sammen med værdifelterne vedrørende Erindring Tilføjet dimensionerne Barnets alder, Barnets fødselsdato, Barnets navn. Tilføjet værdifeltet Antal børn	2.4
30.9.2014	Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	2.3.1
11.3.2014	Tilføjet ny dimension Officiel stillingsbetegnelsekode	2.3.1
31.10.2013	Tilføjet nyt værdifelt Antal timer. Værdifeltet Kvote ændret til at vise 4 decimaler Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal. Rettelser til eigenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Løn nr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som eigenskabsfelt.	2.3.1
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen samt Lokal stillingsbetegnelse, Lokal stillingsbetegnelsesnr.	2.3.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Dimensionerne AdmTjenestested(+Navn), Beskæftigelsesordning(+Navn), Bevillingslønramme, Delregnskab(+Navn), Forsøgsordning(+Navn), Kvote, Lønform(+Navn), Officiel stillingsbetegnelse(+Navn), Personalekategori(+Navn), Produktionsenhedsnr, Puljemidler, Stillingsbetegnelse(+Navn), Vikarordning(+Navn) kan nu benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Erindring.	
20.8.2012	Kuben tilpasset de ændringer der er sket i datastrukturen på SLS til den nye version af LDV.	2.3.0
7.12.2011	Tilføjet dimensionerne Seneste løngeneration, Cpr Nr – Hierarki, Lønnr - Hierarki	2.2.0
7.9.2011	Dimensionerne AKKODato, Oprykningsdato og Oprykningsdato – år – måned - dato (under SLS_Oprykningsdato) er blevet slettet. Der er blevet tilføjet dimensionerne DISCOKode(+Navn), Produktionsenhedsnr., 25 års jubilæum og 40 års jubilæum Egenskabsfeltet DISCOKode, Stillingsbetegnelseskode er blevet tilføjet til CprNr, SLS Fornavn Efternavn, Lønnr under SLS_Person. Dimensionen Artskonto under SLS_Afvigende kontering – artskonto er blevet ændret, så eventuelle filtre der er sat vil forsvinde. Egenskabsfeltet Produktionsenhedsnr under SLS_Person, hentes nu fra den seneste løngeneration.	2.2.0
12.4.2011	Dimensionerne under SLS_Personale_CprNrNavn – Cprnr, Køn, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, Fuldt navn, Fuldt navn_EF - og Lønløbenr under SLS_Personale_Loenloebenr og Lønnr under SLS_Personale_Loennr er blevet slettet. Egenskabsfelterne (Kode) til dimensionerne Personalekategori og Stillingsbetegnelse er blevet fjernet, da det i visse tilfælde blev vist en forkert kode. Bopælskommune og P-nummer tilføjet som egenskabsfelter til dimensionerne Cpr nr og SLS Fornavn Efternavn. Dimensionen Lønnummer indeholder nu også de samme egenskabsfelter som Cpr nr.	2.2.0

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Dimensionerne under SLS_AfvigendeKontering - Artskonto, Fra dato, År – Måned – Fra dato, Til dato, År – Måned – Til dato - er blevet slettet og erstattet af dimensionerne SLS_AfvigendeKontering – artskonto, SLS_AfvigendeKontering – fra dato, SLS_AfvigendeKontering – til dato Det er muligt at foretage drillthrough Dimensionerne Afgangsdato, Afvigende kontering – fra dato, Afvigende kontering – til dato, Ansat dato, CPRLøn nr, Erindringsdato, Erindringstekst, Erindringstype, ErindringstypeNavn, Fra dato, Oprykningssdato, Til dato tilføjet. Værdifelterne Afgangsoplysninger – antal personer, Antal personer, Kvote tilføjet.	
10.8.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå ”Alle valgte”. Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensionerne i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: Cprnr, Fuldt navn, Fuldt navn_EF, Køn, Personalekategori, PersonalekategoriNavn, Lønnummer - SLS_Person, løn nr	2.1.1.
8.5.2010	Tilføjet egenskabsfelt Stillingstekst til dimensionen Cpr Nr Egen-skabsfelter tilføjes til dimensionen SLS Fornavn Efternavn Dimensionerne Cpr Nr, Køn er flyttet fra mappen Øvrige felter til mappen Cprnr.	2.1.1.
10.2.2010	Sortering i dimension Løngeneration ændret således at nyeste løngeneration vises øverst.	2.1.1.
10.11.2009	Dimensionerne Lønløbenr, Lønnummer, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, CPRNavn_EF, CPRNavn_FE, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn SLSNavn_EF, SLSNavn_FE, Cpr Nr, Køn i forbindelse med en person, Oprykningssdato, Oprykningssdato – år – måned – dato i forbindelse med en person Fra Dato, Til Dato, År – måned – Fra dato, År – måned, Til dato i forbindelse med Afvigende kontering tilføjet.	2.1.1.

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Værdifelterne Arbejdstimer pr. uge, Opsplittingsprocent i forbindelse med Afvigende kontering tilføjet. Sorteringen i dimensionen Dato rettet. Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	
06.10.2009	Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet.	2.1.1.
April	Dimensionerne AKKODato, Beskæftigelsesordning(+Navn), Konteringsløngruppe(+Navn), Officiel stillingsbetegnelse tilføjet. Dimensionen CprNr, Dato ændret.	2.1.