

Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger)

Revideret: 31. maj 2022

Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende år, A-indkomst sidste år, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Dataene stammer fra de faste felter i SLS, hvor grupperingsnavn er *Skatteopl. Indeværende år 1* og *Skatteopl. sidste år 1*, se nærmere beskrivelse, for hvad felterne dækker over, i [SLS guiden under Faste felter](#)

Oplysningerne i denne kube bør kun anvendes for en enkelt lønkørsel (filtrer på dimensionerne Løngeneration og Lønkørsel) da beløbene ikke kan summeres for flere lønkørsler.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Du kan desuden filtrere (fra sortere) værdier i analysen. Fx værdier fra Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Drillthrough i kuben

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau i LDV.

Foretages der drillthrough ved at vælge handlinger, kan man enten vælge at få vist værdifelterne vedrørende indeværende år/sidste år. I begge situationer bliver følgende felter vist: Løngruppe, Løngeneration, Lønkørsel, Cpr nr, Lønnummer, SLS Fornavn Efternavn. Foretages drillthrough ved at dobbeltklikke bliver værdifelterne vedrørende indeværende år vist.

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben SLS_Skatteoplysninger, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

Tabellen i dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kublen i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AdmTjenestested(+Navn)	Ligger under SLS_Skat_Tjenestested Nummer og tekst der viser de administrative tjenestedsteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Aktionskode(+Navn)	Ligger under SLS_Skat_AKKO Nummer og tekst der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om lønner er aktivt/inaktivt. Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Brugernavn	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer Oplysningen stammer fra Statens HR
Cpr Nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Cpr Nr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr
Cpr Efternavn Fornavn Cpr Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejders fulde navn fra CPR Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLøn nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cpr Indeholder Cprnummer med mulighed for drilldown til Løn nr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under SLS_Skat_Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension eller segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto. Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter som er sat på personen.
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt. Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Institution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
Køn	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde) Under dimensionerne Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR
Ledelseshierarki	Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Oplysningerne stammer fra Statens HR
Lokal stillingsbetegnelse	Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse
Lønform(+Navn)	Ligger under Lønform Nummer og tekst der viser de forskellige lønforme. Ved valg af Lønform vises koden og navnet. Ved valg af LønformNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Løngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Loengruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønløbenr	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønløbenummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer)
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansat dato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCOKode, DISCOKodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldeavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Løn-

Felt: Dimensioner	Forklaring
	formkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykkningsdato, Personalekategori, Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenhedsnr, Skalatrin, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelseskode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningkode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Lønnr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens navn Oplysningen stammer fra Statens HR
Organisation	Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR
Personalekategori(+Navn)	Ligger under SLS_Skat_Personalekategori Nummer og tekst der viser de forskellige personalekategorier. Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
Seneste løngeneration	Ligger under SLS Loengeneration Filtreres på dimensionsværdien Seneste lønkørsel vil det svare til at filtrere på den seneste løngeneration/lønkørsel.
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn. På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist samme oplysning som under Cpr nr.
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejder navne fra SLS Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
A-indkomst indeværende år	Ligger under A-indkomst A-indkomst indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 131
A-indkomst sidste år	Ligger under A-indkomst A-indkomst sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 132
A-indkomst u ambi indeværende år	Ligger under A-indkomst A-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 166
A-indkomst u ambi sidste år	Ligger under A-indkomst A-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 167
AM-bidrag indeværende år	Ligger under AM-bidrag Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) indeværende år

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 140
AM-bidrag sidste år	Ligger under AM-bidrag Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 142
A-skat indeværende år	Ligger under A-skat A-skat indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 134
A-skat sidste år	Ligger under A-skat A-skat sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 135
ATP sats A indeværende år	Ligger under ATP ATP sats A indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 154
ATP sats A sidste år	Ligger under ATP ATP sats A sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 156
ATP sats B indeværende år	Ligger under ATP ATP sats B indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 155
ATP sats B sidste år	Ligger under ATP ATP sats B sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 158
ATP sats C indeværende år	Ligger under ATP ATP sats C indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 160

Felt: Værdifelter	Forklaring
ATP sats C sidste år	Ligger under ATP ATP sats C sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 161
ATP sats D indeværende år	Ligger under ATP ATP sats D indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 239
ATP sats D sidste år	Ligger under ATP ATP sats D sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 240
ATP sats E indeværende år	Ligger under ATP ATP sats E indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 506
ATP sats E sidste år	Ligger under ATP ATP sats E sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 507
ATP sats F indeværende år	Ligger under ATP ATP sats F indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 521
ATP sats F sidste år	Ligger under ATP ATP sats F sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 522
ATP sats T indeværende år	Ligger under ATP ATP sats T indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 236

Felt: Værdifelter	Forklaring
ATP sats T sidste år	Ligger under ATP ATP sats T sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 237
ATP indeværende år	Ligger under ATP Beregnet felt som indeholder en sum af alle ATP værdifelterne for indeværende år.
ATP sidste år	Ligger under ATP Beregning felt som indeholder en sum af alle ATP værdifelterne for sidste år.
B-indkomst indeværende år	Ligger under B-indkomst B-indkomst indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 137
B-indkomst sidste år	Ligger under B-indkomst B-indkomst sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 138
B-indkomst u ambi indeværende år	Ligger under B-indkomst B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 169
B-indkomst u ambi sidste år	Ligger under B-indkomst B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 170
Fri bil indeværende år	Ligger under Fri bil Fri bil indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 201

Felt: Værdifelter	Forklaring
Fri bil sidste år	Ligger under Fri bil Fri bil sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 202
Fri bolig indeværende år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri bolig indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 198
Fri bolig sidste år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri bolig sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 199
Fri kost og logi indeværende år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri kost og logi indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 207
Fri kost og logi sidste år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri kost og loge sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 208
Fri sommerbolig indeværende år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri sommerbolig indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 190
Fri sommerbolig sidste år	Ligger under Fri bolig og kost og logi Fri sommerbolig sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 191
Fri telefon indeværende år	Ligger under Fri telefon Fri telefon indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 204

Felt: Værdifelter	Forklaring
Fri telefon sidste år	Ligger under Fri telefon Fri telefon sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 205
Færøsk indkomst indeværende år	Ligger under Færøsk indkomst Færøsk indkomst indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 195
Færøsk indkomst sidste år	Ligger under Færøsk indkomst Færøsk indkomst sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 196
Grønlandsk A-grundlag indeværende år	Ligger under Grønlandsindkomst Grønlandsk A-grundlag indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 270
Grønlandsk A-grundlag sidste år	Ligger under Grønlandsindkomst Grønlandsk A-grundlag sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 271
Grønlandsk A-skat indeværende år	Ligger under Grønlandsindkomst Grønlandsk A-skat indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 273
Grønlandsk A-skat sidste år	Ligger under Grønlandsindkomst Grønlandsk A-skat sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 274
Hædersgave indeværende år	Ligger under Hædersgave Hædersgave indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 143

Felt: Værdifelter	Forklaring
Hædersgave sidste år	Ligger under Hædersgave Hædersgave sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 144
Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse indeværende år	Ligger under Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 181
Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse sidste år	Ligger under Jubilæumsfratrædelsesgodtgørelse Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 182
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse indeværende år	Ligger under Skattefrirejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 184
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse sidste år	Ligger under Skattefrirejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 185
Tingsgave indeværende år	Ligger under Tingsgave Tingsgave indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 164
Tingsgave sidste år	Ligger under Tingsgave Tingsgave sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 165
TV-licens indeværende år	Ligger under TV-licens TV-licens indeværende år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 187

Felt: Værdifelter	Forklaring
TV-licens sidste år	Ligger under TV-licens TV-licens sidste år Data stammer fra SLS, hvor fast felt nr er 188

Logbog for kuben

Dato	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mailadresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kuben	5.0
6.12.2018	Tilføjet værdifelterne ATP indeværende år og ATP sidste år	3.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0
6.11.2017	Rettet en fejl som gjorde at det ikke var muligt at foretage drillthrough	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre.	2.5
21.2.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre. Dimensionen Løngeneration under SLS_Skat_Loengeneration fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen Løngeneration under Løngeneration. Dimensionen Lønkørsel under SLS_Skat_Loenkørsel fjernes, der skal i stedet anvendes dimensionen Lønkørsel under Løngeneration.	2.5

Dato	Bemærkning	LDV
30.9.2014	Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	2.3.1
31.10.2013	Rettelser til eigenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Lønnr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som eigenskabsfelt.	2.3.1
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Lokal stillingsbetegnelse, Lønform(+Navn). Tilføjet værdifelterne ATP sats F indeværende år, ATP sats F sidste år,	2.3.1
20.8.2012	Kuben tilpasset de ændringer der er sket i datastrukturen på SLS til den nye version af LDV.	2.3.0
7.12.2011	Tilføjet dimensionerne Seneste løngeneration, Cpr Nr – Hierarki, Lønnr - Hierarki Tilføjet formatering på værdifelterne ATP Sats E indeværende år og ATP Sats E sidste år	2.2.0
3.8.2011	Egenskabsfeltet DISCOKode, Stillingsbetegnelseskode er blevet tilføjet til CprNr, SLS Fornavn Efternavn, Lønnr under SLS_Person. Egenskabsfeltet Produktionsenhedsnr under SLS_Person, hentes nu fra den seneste løngeneration.	2.2.0
12.4.2011	Dimensionerne under SLS_Skat_Ansaettelsesforhold – Cprnr, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, Fuldt navn, Fuldt navn_EF, Køn, Lønløbenr, Lønnummer er blevet slettet. Egenskabsfeltet Kode til dimensionen Personalekategori er blevet fjernet, da det i visse tilfælde blev vist en forkert kode. Bopælskommune og P-nummer tilføjet som eigenskabsfelter til dimensionerne Cpr nr og SLS Fornavn Efternavn. Dimensionen Lønnummer indeholder nu også de samme eigenskabsfelter som Cpr nr. Det er muligt at foretage drillthrough. Dimensionen CPRLønnr tilføjet.	2.2.0

Dato	Bemærkning	LDV
	Værdifeltet ATP sats E indeværende år, ATP sats E sidste år tilføjet.	
10.8.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå "Alle valgte".	2.1.1.
27.4.2010	Tilføjet egenskabsfelt Stillingstekst til dimensionen Cpr Nr Egenskabsfelter tilføjes til dimensionen SLS Fornavn Efternavn Dimensionerne Cpr Nr, Køn er flyttet fra mappen Øvrige felter til mappen Cprnr.	2.1.1.
10.2.2010	Sortering i dimension Løngeneration ændret således at nyeste løngeneration vises øverst.	2.1.1.
10.11.2009	Dimensionerne Lønløbenr, Lønnummer, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, CPRNavn_EF, CPRNavn_FE, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn SLSNavn_EF, SLSNavn_FE, Cpr Nr, Køn i forbindelse med en person tilføjet. Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	2.1.1.
06.10.2009	Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet.	2.1.1.
April 2009	Kuben oprettet	2.1.